

重要：今回の対応は以下の両方に該当するお客様だけです。以下のお客様は本件の影響を受けません。

- ・ IM-PDFAutoConverter「Word→PDF 変換機能」を利用していないお客様（例:HTML・Excel→PDF 変換機能のみ利用）。
- ・ IM-PDFAutoConverter の PDF 変換サーバに 2026 年 6 月の月例アップデートを適用していないお客様。

今回のパッチを適用する手順は以下になります。

重要：標準以外の設定をされている場合、事前に設定情報を画面キャプチャ等で保管してください。以下の作業後に同じ設定になっていることを確認ください。

1. PDF コンバータをアンインストールしてください。
2. PDF コンバータを再インストールしてください。
3. PDF オートコンバータ EX をアンインストールしてください。
4. PDF オートコンバータ EX をインストールしてください。
5. JAR ファイルを入替してください。
6. PDF 変換サーバに外字を設定されているお客様は、外字対応のサービス登録をしてください。


以下詳細な手順を説明させていただきます。

## PDF コンバータのアンインストール

1. 管理者権限のあるアカウントでログインします。  
ログインできない場合は、システム管理者に確認してください。
2. スタートボタンの横にある検索ボックスに「コントロールパネル」と入力  
→ コントロールパネルを開きます。
3. 「プログラムのアンインストール」をクリックします。



4. [YSS PDF Converter] をダブルクリック後、[はい(Y)] をクリックします。



以上でアンインストールは完了です。

## PDF コンバータの再インストール

1. **管理者権限のあるアカウント**でログインします。

ログインできない場合は、システム管理者に確認してください。


インストールには、マシンの管理者が持っているログイン名及び、パスワードが必要です。

### 《重要》

スタートボタンの横にある検索ボックスに「サービス」と入力し、サービス画面を開きます。

**Print Spooler** のサービスが開始されているかを確認してください。何らかの理由で停止している場合は、必ずサービスを開始してからインストールを始めてください。


2. インストーラを解凍します。



3. 「cnv.64.YY」フォルダ内の「setup.exe」をダブルクリックします。

| 名前                      | 更新日時             | 種類               |
|-------------------------|------------------|------------------|
| vcredist_x64            | 2021/03/22 12:15 | ファイル フォルダー       |
| setup.exe               | 2021/01/19 14:02 | アプリケーション         |
| ypdfcnvxp.64.jp.6.1.msi | 2021/01/19 14:02 | Windows インストー... |

4. マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項の同意画面が表示されます。  
同意するにチェックを入れ、[インストール]をクリックします。  
※既にインストール済の方は、6. にお進みください。




5. 「インストールが完了しました。」と表示されましたら、  
[閉じる] をクリックします。  
※Visual C++のランタイムをインストールすることにより、  
PC が自動的に再起動する可能性があります。



## Visual C++ランタイムのインストールに失敗した時の対処法について

既にランタイムがインストールされていた場合、以下のようなエラーが表示されることがあります。



その場合、同フォルダ内の [ypdfcnvxp.64.jp.XXX(バージョン).msi] をダブルクリックしてインストールを行ってください。


手順は次の 6. 以降を参照してください。

| 名前                        | 更新日時             | 種類                    |
|---------------------------|------------------|-----------------------|
| vcredist_x64              | 2023/04/18 13:54 | ファイル フォルダー            |
| setup.exe                 | 2023/03/03 15:07 | アプリケーション              |
| ypdfcnvxp.64.jp.6.1.6.msi | 2023/03/03 15:07 | Windows インストーラー パッケージ |

6. セットアップ画面が表示されます。[次へ] をクリックします。




7. ソフトウェア使用許諾契約書をお読みいただき、同意するにチェックを入れ、[次へ] をクリックします。



8. インストールフォルダの選択画面が表示されますので、任意のフォルダを選択し、  
[次へ] をクリックします。

(本マニュアルでは、“C:¥ysstool”の下に設置いたします。)



※フォルダの設置場所には制約がありますので、事前に以下の注意をご確認ください。

### 注意

下記の場合は、他のフォルダにインストールしてください。

- Windows Server 2012 以降 (Windows Server2012 / 2016 /2019 等)、Windows 10 などはセキュリティが強化されているため、Program Files 以下にインストールしないでください。
- Windows フォルダなどのセキュリティの厳しいフォルダや、個人フォルダ (ドキュメントフォルダ等) など、ユーザごとにファイルアクセスの制限のあるフォルダにはインストールしないでください。

9. インストールの確認画面が表示されますので、[次へ] をクリックします。  
インストールが開始されます。

10. 「インストールが完了しました。」と表示されましたら、  
[閉じる] をクリックします。

以上でインストールは完了です。

# PDF オートコンバータ EX アンインストールの方法


PDF オートコンバータ EX のバージョンアップ等の際には、

まずアンインストールが必要となります。

下記の手順に従って、PDF オートコンバータ EX をアンインストールします。


※Windows11 に PDF オートコンバータ EX Ver5.0.3 64bit がインストールされており、アンインストールした例でご説明します。

1. 管理者権限のあるアカウントでログインします。 ログインできない場合は、システム管理者に確認してください。
2. スタートボタンの横にある検索ボックスに「コントロールパネル」と入力 → コントロールパネルを開きます。
3. 「プログラムのアンインストール」をクリックします。



4. “プログラムのアンインストールまたは変更”画面が開きます。


[YSS Auto Converter EX] をダブルクリック後、[はい(Y)] をクリックします。



以上で、アンインストールは完了です。

# PDF オートコンバータ EX インストールの方法


1. フォルダ内の [yautoex64.xx.exe] をダブルクリックします。




2. セットアップ画面が表示されます。[次へ] をクリックします。



3. “ライセンス条項” 画面が表示されます。ソフトウェア使用許諾契約書をお読みいただき、同意するにチェックを入れ、[次へ] をクリックします。



4. “インストールフォルダーの選択” 画面が表示されますので、任意のフォルダを選択し、[次へ] をクリックします。  
(本マニュアルでは、“C:\¥sstool”の下に設置いたします。)




※フォルダの設置場所には制約がありますので、事前に以下の注意をご確認ください。

### 注意

下記の場合は、他のフォルダにインストールしてください。

- Windows Server 2019 以降、Windows 11 以降などはセキュリティが強化されているため、Program Files 以下にインストールしないでください。
- Windows フォルダなどのセキュリティの厳しいフォルダや、個人フォルダ（ドキュメントフォルダ等）など、ユーザごとにファイルアクセスの制限のあるフォルダにはインストールしないでください。

5. “インストールの確認” 画面が表示されますので、[次へ] をクリックします。  
インストールが開始されます。



6. 「インストールが完了しました。」と表示されましたら、[閉じる] をクリックします。

以上でインストールは完了です。

重要：以下は、PDF 変換するサーバに外字(EUDC 外字)登録をしているお客様限定の設定です。

自社独自の外字(EUDC 外字)登録をして PDF 変換をしない場合、

以下の設定は不要です。

サービスの起動ユーザは、Tomcat の起動ユーザと同じとしてください。

7. スタートボタンをクリックし、[YSS Auto Converter EX] → [環境設定] → [サービス登録/削除] をクリックすると、“サービス登録/削除”画面が開きます

8. 以下を入力し、[登録] をクリックします。

外字の有効化プログラム → チェックを入れる

サービス実行アカウント → アカウント名とパスワードを入力する

サービス登録/削除

☐ 自動変換プログラム

サービス名: yacexsvc

サービス表示名: YSS Auto Converter EX

☐ 登録(E)

☒ 外字の有効化プログラム

サービス名: yaceeudc

サービス表示名: YSS Auto Converter EX(EUDC)

サービス実行アカウント(A)


アカウント名: ¥ADM

パスワード: \*\*\*\*\*


確認入力: \*\*\*\*\*

パスワード自体に誤りがある場合でも登録は可能です。ご注意下さい


9. [サービスに登録しました。] と表示されますので、[OK] をクリックします。



10. スタートボタンの横にある検索ボックスに [サービス] と入力し、Enter キーをクリックします。  
(9)でのサービス登録が成功していれば、[YSS Auto Converter EX(EUDC)] が登録されています。




11. [YSS Auto Converter EX(EUDC)] を選択すると表示される [サービスの開始] をクリックします。



12. サービスが開始されると、下記の画面が表示されます。

サーバを再起動しても常時 PDF 変換を行う際には、スタートアップの種類を  
[自動] に変更する必要があります。



13. スタートアップの種類を「自動」に設定する方は、以下を設定します。
- サービスの「YSS Auto Converter EX(EUDC)」の欄をダブルクリックすると、「YSS Auto Converter EX (EUDC)のプロパティ」画面が表示されます。
- スタートアップの種類を「手動」から「自動」に変更し「OK」をクリックします。



以上でインストールは完了です。